

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica



Corso di Reti di Calcolatori I

Roberto Canonico (roberto.canonico@unina.it)

Giorgio Ventre (giorgio.ventre@unina.it)

**Il protocollo IP
Classi di indirizzi e subnetting**

**I lucidi presentati al corso sono uno strumento didattico
che NON sostituisce i testi indicati nel programma del corso**

Nota di copyright per le slide COMICS



Nota di Copyright

Questo insieme di trasparenze è stato ideato e realizzato dai ricercatori del Gruppo di Ricerca COMICS del Dipartimento di Informatica e Sistemistica dell'Università di Napoli Federico II. Esse possono essere impiegate liberamente per fini didattici esclusivamente senza fini di lucro, a meno di un esplicito consenso scritto degli Autori. Nell'uso dovranno essere esplicitamente riportati la fonte e gli Autori. Gli Autori non sono responsabili per eventuali imprecisioni contenute in tali trasparenze né per eventuali problemi, danni o malfunzionamenti derivanti dal loro uso o applicazione.

Autori:

Simon Pietro Romano, Antonio Pescapè, Stefano Avallone,
Marcello Esposito, Roberto Canonico, Giorgio Ventre

Indirizzi IP



- Ad ogni host è assegnato un indirizzo IP o indirizzo Internet
 - È un numero di 32 bit = 4 byte
 - Unico in tutta Internet
- Ogni indirizzo IP è diviso in un prefisso e un suffisso
 - Il prefisso indica la rete alla quale l'host è collegato
 - Due reti differenti hanno numero di rete differente
 - Il suffisso identifica l'host all'interno della rete
 - Due host sulla stessa rete non possono avere lo stesso suffisso, ma host su reti diverse possono avere lo stesso suffisso



3

Notazione *dotted decimal*



- La notazione dotted decimal rappresenta gli indirizzi IP come 4 numeri decimali separati da punto
- Ogni numero decimale, poiché rappresenta un byte, è compreso tra 0 e 255

32-bit Binary Number	Equivalent Dotted Decimal
1000001 00110100 00000110 00000000	129 . 52 . 6 . 0
11000000 00000101 00110000 00000011	192 . 5 . 48 . 3
00001010 00000010 00000000 00100101	10 . 2 . 0 . 37
10000000 00001010 00000010 00000011	128 . 10 . 2 . 3
10000000 10000000 11111111 00000000	128 . 128 . 255 . 0

4

Classi di indirizzi



- La parte di indirizzo che specifica la rete e quella che specifica l'host non hanno lunghezza fissa, ma variano a seconda della *classe* a cui appartiene l'indirizzo
- Sono state definite 5 classi:
 - 3 (A, B, C) sono usate per gli indirizzi degli host e si differenziano per la lunghezza della parte rete/host
 - 1 (D) è usata per il *multicast*
 - 1 (E) è riservata per usi futuri

5


Indirizzi di classe A



- Campo rete
 - 7 bit
 - Massimo 128 reti
 - Il primo byte è compreso tra 0 e 127
- Campo host
 - 24 bit
 - Massimo $2^{24} \approx 16\text{M}$ host

6


Indirizzi di classe B



- Campo rete
 - 14 bit
 - Massimo 16k reti
 - Il primo byte è compreso tra 128 e 191
- Campo host
 - 16 bit
 - Massimo $2^{16} \approx 64k$ host

7

Indirizzi di classe C




- Campo rete
 - 21 bit
 - Massimo 2M reti
 - Il primo byte è compreso tra 192 e 223
- Campo host
 - 8 bit
 - Massimo 256 host

8

Indirizzi di classe D e E



Classe D



Classe E

9

Indirizzi IP “speciali”



- **Network address**
 - La rete stessa ha un indirizzo, il cui suffisso è costituito da tutti '0'
 - Nessun host può quindi avere tutti '0' nel suffisso
- **Directed broadcast address**
 - Per mandare un messaggio in broadcast ad una rete il suffisso è costituito da tutti '1': il pacchetto è inviato a tutti gli host di una specifica rete
- **Limited broadcast address**
 - L'intero indirizzo (sia la parte rete che la parte host) è costituito da tutti '1': 255.255.255.255
 - Broadcast sulla LAN locale

10

Indirizzi IP “speciali”



- **This computer address**
 - L'intero indirizzo è costituito da tutti '0'
 - Per ottenere un indirizzo automaticamente all'avvio, si potrebbe usare IP per comunicare...
 - ...ma non abbiamo ancora un indirizzo:
 - vedremo che per l'assegnazione di tale indirizzo si utilizzano protocolli quali DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) e BOOTP (Boot Protocol)
- **Loopback address**
 - Ogni indirizzo che comincia con 127 indica il computer locale
 - 127.0.0.1 è il più comune, ma va bene anche 127.0.44.53
 - Usato per test, nessun pacchetto esce sulla rete
 - Utile quando il computer non ha schede di rete

11

Indirizzi IP



- La suddivisione degli indirizzi IP in classi non è efficiente perché comporta lo spreco di indirizzi
- 32 bit $\Rightarrow 2^{32} \approx 4$ miliardi di indirizzi diversi, ma non tutti vengono usati
- Rimedi:
 - Indirizzi privati
 - Sottoreti

12

Indirizzi IP privati



- L'RFC 1597 riserva i seguenti blocchi di indirizzi per uso privato:
 - 10.0.0.0 - 10.255.255.255 Classe A
 - 172.16.0.0 - 172.31.255.255 Classe B
 - 192.168.0.0 - 192.168.255.255 Classe C
- I router di Internet non inoltrano pacchetti aventi indirizzo sorgente o destinazione compreso in uno di questi blocchi
- Vedremo dopo il modo per tradurre tali indirizzi in indirizzi Internet pubblici (NAT)

13

Sottoreti




- Gli indirizzi IP sono assegnati in modo che tutti gli host sulla stessa rete locale appartengono alla stessa sottorete
- Una sottorete è individuata dai bit del prefisso più alcuni bit presi in prestito dal suffisso, come specificato dalla **subnet mask**
- Una subnet mask è una stringa di 32 bit associata ad ogni host:
 - Gli '1' definiscono la porzione di indirizzo che identifica la sottorete
 - Gli '0' definiscono la porzione di indirizzo che identifica l'host
- **L'indirizzo della sottorete si ottiene mediante un AND bit a bit tra l'indirizzo dell'host e la netmask**
- Esempio: vogliamo utilizzare un unico indirizzo di classe B avendo diverse reti fisiche. Se prendiamo in prestito 8 bit dal suffisso avremo a disposizione 256 sottoreti, ognuna delle quali potrà avere 254 host
 - L'host 128.192.56.50 con netmask 255.255.255.0 appartiene alla sottorete 128.192.56.0

14


Sottoreti



Indirizzo di classe B prima del subnetting




Indirizzo di classe B dopo il subnetting



15

Sottoreti: un esempio



16

Sottoreti



- Suddividere una rete in sottoreti ci consente di allocare in maniera efficiente gli indirizzi, migliorando al tempo stesso le prestazioni (il traffico relativo ad una sottorete non viene introdotto nelle altre)
- Come viene utilizzata una subnet mask?
 - Da un host che deve trasmettere un pacchetto:
 - Confronta la destinazione con la propria subnet mask
 - Se la dest è sulla stessa sottorete, invia sulla LAN
 - Altrimenti, invia al gateway
 - Da un router all'interno della rete suddivisa in sottorete
 - Utilizza la subnet mask con l'indirizzo di rete delle reti collegate per determinare la giusta destinazione

17

Come viene utilizzata la subnet mask da un host




- RFC 950 (Internet Standard Subnetting Procedure)

```
IF bitwise_and(dg.ip_dest, my_ip_mask) ==  
   bitwise_and(my_ip_addr, my_ip_mask)  
THEN  
    send_dg_locally(dg, dg.ip_dest)  
ELSE  
    send_dg_locally(dg, gateway_to(bitwise_and(dg.ip_dest, my_ip_mask)))
```

- dg sta per datagram
- gateway_to è l'indirizzo del next hop router ottenuto dalla routing table

18

Reti logiche e fisiche



19

Netmask



- Parametro che specifica il subnetting
 - bit a 1 in corrispondenza dei campi network e subnetwork
 - bit a 0 in corrispondenza del campo host
- Esempio: si supponga di voler partizionare una rete di classe B in 16 subnet da 4096 host
 - Netmask 11111111 11111111 11110000 00000000
 - Netmask esadecimale ff ff f0 00
 - Netmask decimale 255.255.240.0
 - /20

20

Subnet e reti fisiche




- IP assume una corrispondenza biunivoca tra reti fisiche e subnet:
 - routing implicito all'interno di una subnet
- Il routing tra subnet diverse è esplicito
 - gestito dai router tramite tabelle di instradamento

21

Es: tabella di routing nell'host A



Rete di destinazione	Router successivo	Numero salti
223.1.1.0/24		1
223.1.2.0/24	223.1.1.4	2
223.1.3.0/24	223.1.1.4	2




22

Es: tabella di routing nel router




Reti di destinaz.	Router success.	N. hop	Interfaccia
223.1.1.0/24	—	1	223.1.1.4
223.1.2.0/24	—	1	223.1.2.9
223.1.3.0/24	—	1	223.1.3.27



23

Esempio



24

Subnet: instradamento



- All'interno della subnet l'instradamento deve essere fornito dalla rete fisica
- Corrispondenza tra gli indirizzi di subnet (indirizzi IP) e gli indirizzi di livello 2 gestita da ARP (Address Resolution Protocol)
- Indirizzi di livello 2
 - Indirizzi MAC sulle LAN
 - Indirizzi di DTE in X.25
 - Identificatori di LCI in Frame Relay
 -

25

Default Route



- Gli host devono conoscere almeno un router presente sulla loro rete fisica
- Il protocollo ICMP permette di ottimizzare dinamicamente il routing
- Ad esempio sull'host H4
 - `route add default gw 190.3.1.5`

26

Tabelle di Instradamento



- L'instradamento tra subnet diverse viene gestito da tabelle di instradamento presenti sui router
- Esempio:
 - tabelle di instradamento del router R5
 - 3 subnet non raggiungibili direttamente

Subnet di Destinazione	Indirizzo del router
190.3.1.0	190.3.3.2
190.3.7.0	190.3.3.2
190.3.9.0	190.3.6.8